

《beat-box のドメイン名変更に伴う設定変更手順書》

ドメイン転出・破棄をされるお客様へのご注意：

本書に記載している作業は、beat 担当営業から「ドメイン転出による設定変更のお願い」の連絡がされた後に行ってください。もし、連絡がされる前に作業を行うと、各機能やサービスが利用できなくなります。

1. はじめに

beat-box のドメイン名が変更されることにより、下記の機能やサービスをご利用されているお客様で、各サーバーに beat-box の FQDN(例. beat-box.fujixerox.co.jp)を設定されている場合、その設定を変更する必要があります。設定変更を行わないと、各機能やサービスが利用できなくなります。

- (1) メールサービス
- (2) beat/anti-virus
- (3) beat-box へのショートカットキー・お気に入り・ブックマーク

【重要】各サーバーを beat-box の IP アドレスで指定されているお客様は、設定変更の必要はありません。また、複数拠点接続サービスやプランチサービスをご契約されているお客様は、全ての拠点／端末で設定変更の必要はありません。

上記は、beat-box の新しい FQDN、もしくは、IP アドレスのいずれかに変更してください。変更する場合には、事前にその IP アドレスを確認してください。変更の方法は下記をご参照ください。もし、新しい FQDN アドレスや IP アドレスが不明な場合は、お客様のネットワーク管理者にご確認ください。

- (1) 単拠点で新たなドメインを取得し、beat/idx ホスティングサービスをご契約された場合
beat-box.intranet → beat-box.<お客様ドメイン名> or IP アドレス
- (2) 複数拠点サービスをご契約で新たなドメインを取得し、beat/idx ホスティングサービスをご契約された場合
beat-box.intranet → beat-box.<お客様ドメイン名> or IP アドレス
- (3) 単拠点で beat/idx ホスティングサービスを解約された場合
beat-box.<お客様ドメイン名> → beat-box.intranet or IP アドレス

2. メールクライアントの設定変更

beat-box のドメイン名が変更されることにより、メールの送信・受信ができなくなります。メールクライアントの下記の項目を変更する必要があります。

- (1) メールアカウント
- (2) POP サーバー(メールを受信するサーバー)
- (3) SMTP サーバー(メールを送信するサーバー)

メールアカウント、POP サーバーと SMTP サーバーの取得方法については、beat-box の下記ホームページの《設定内容》項目に記載していますので、そちらをご参照ください。

メールクライアントの設定方法については、beat-box の下記ホームページの《設定変更》項目に主要なメールクライアントの設定変更について記載していますので、そちらをご参照ください。

<http://beat-box8080/help/01/mail/client/index.html>

3. beat/anti-virus

beat-box のドメイン名が変更されることにより、beat-box 配下に接続されているクライアント PC の beat/anti-virus のライセンスサーバーへの接続が出来なくなり、ライセンス有効期限の更新が出来なくなります。下記の手順にそってライセンスサーバーの設定変更をしてください。

3.1. beat/anti-virus のバージョン確認

Windows のタスクトレイ(通常は画面右下にあり、通知領域とも呼ばれます)に心電図の形、または CA セキュリティセンターのアイコンがあります。心電図の形のアイコンである場合は anti-virus7.XX、CA セキュリティセンターのアイコンの場合は anti-virus8.xx です。



→ anti-virus 7.x.x



→ anti-virus 8.x.x

3.2. beat/anti-virus 7.x.x のライセンスサーバー変更手順

(1) 「ファイル名を指定して実行」の起動

「スタートメニュー」-「ファイル名を指定して実行」をクリックします。

(2) アプリケーションの起動

「ファイル名を指定して実行」ダイアログに「inputhost」と入力して、「OK」ボタンをクリックしてください。

(3) ライセンスサーバー名の入力

「ライセンス先のサーバーを入力して下さい。」と表示されます。beat-box の IP アドレスもしくは beat-box の FQDN を入力し、「OK」ボタンをクリックして下さい。

3.3. beat/anti-virus 8.x.x のライセンスサーバー変更手順

beat/anti-virus8.xx の場合、ライセンスサーバーの変更ができませんので、再インストールする必要があります。再インストールの方法については、beat-box の下記ホームページをご参照ください。

アンインストール方法

http://beat-box:8080/help/02/anti_virus/inoculate/ino_uninstall.html - bav8

インストール方法

http://beat-box:8080/help/02/anti_virus/inoculate/bav8.html

再インストールの際、beat-box を指定させるダイアログが表示されます。beat-box の IP アドレスもしくは beat-box の FQDN を入力し、「OK」ボタンをクリックしてください。

お気に入り・ショートカット

beat-box の管理画面や共有フォルダへのショートカットキーやブラウザのお気に入りがある場合、設定を変更してください。